


KUNDENBILDSCHIRM

Das Kundenbildschirmfenster von POS.expert zeigt während dem Kassieren Informationen über die letzten 5 Zeilenpositionen eines Kassiervorgangs an. Das Fenster wird als Vollbild auf dem Bildschirm des Kunden angezeigt. Dies erfolgt unabhängig von der Pixelauflösung des Bildschirms. Die Textschriftgröße wird der Pixelauflösung des Monitors angepasst, sodass die Lesbarkeit des Textes gewährleistet ist, ist aber für die Monitorausrichtung im Querformat ausgelegt. Zusätzlich wird im oberen Viertel des Fensters dauerhaft ein Bild z.B. Ihr Firmenlogo abgebildet.

EINRICHTUNG DES KUNDENBILSCHIRMS


- 1. Installieren Sie den Kundenbildschirm auf den Kassen-PC. Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung des Bildschirms.
- 2. Ermitteln Sie in den Windowseinstellungen die Nummer des Bildschirms, auf dem das Kundenbildschirmfenster von POS.expert angezeigt werden soll.

 In Windows 10 erfolgt dies folgendermaßen: Verschieben Sie die Maus auf einer freien Desktopoberfläche und drücken anschließend die rechte Maustaste. Bei einem Touchbildschirm berühren Sie dagegen mit einem Finger für längere Zeit eine freie Desktopoberfläche damit sich das Kontextmenü öffnet. → Wählen Sie Anzeigeeinstellungen → Klicken Sie auf Identifizieren → Auf jedem Bildschirm wird eine Nummer eingeblendet. Notieren Sie sich die eingeblendete Nummer des Kundenbildschirms (in diesem Beispiel Nummer 2).



3. Starten Sie POS.expert und rufen das Menü Warenwirtschaft > Firma > Reiter Hardware auf.

4. Setzen Sie den Haken bei Kundenbildschirm.



- 5. Geben Sie im Eingabefeld die Bildschirmnummer ein, die Sie in Schritt 2 ermittelt haben.
- Wenn Sie einen Haken in Schritt 4 gesetzt haben ohne eine Nummer einzugeben, wird standardmäßig das Kundenbildschirmfenster auf Bildschirmnr. 2 ausgegeben.
- Wenn Sie versehentlich eine falsche Nummer eingeben und das Kundenbildschirmfenster auf demselben Bildschirm wie POS.expert startet, können Sie das Fenster nur über den Windows-Taskmanager oder einen PC-Neustart beenden. Den Taskmanager starten Sie durch gleichzeitiges drücken der drei Tasten ALT + Strg + Entfernen.
- **6.** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
- 7. Beenden Sie POS.expert.
- 8. Das Kundenbildschirmfenster zeigt im oberen Viertel des Bildschirms zentriert eine Bilddatei z.b. Ihr Firmenlogo an. Dieses Firmenlogo muss sich im Unterverzeichnis \dataposc\Display\Bilder\ als Bilddatei mit dem Namen logo.jpg befinden. Ist diese Datei nicht vorhanden, wird das Firmenlogo von POS.expert angezeigt.
- Diese Bilddatei wird einmalig bei Start des Kundenbildschirmfensters eingelesen.
- Um Verzerrungen zu vermeiden sollte die Bilddatei eine Mindestgröße von 800 * 150 Pixel haben. Damit die Bilddatei das obere Viertel des Kundenbildschirms möglichst vollständig ausfüllt, sollte das Bild ein entsprechendes Seitenverhältnis haben.

Allgemeine Hinweise zum Kundenbildschirmfenster:

- Wenn Sie Änderungen an folgenden Eigenschaften vornehmen, müssen Sie POS.expert beenden und neustarten, damit diese Änderungen übernommen werden:
 - a) Änderung der Bilddatei aus Schritt 8.
 - b) Änderung der Bildschirmnummer auf dem das Kundenbildschirmfenster angezeigt wird.
 - c) Wenn Sie in den Windowseinstellungen die Ausrichtung des Kundenbildschirms ändern (Querformat/Hochformat).



Beachten Sie:

Das Unterverzeichnis dataposc\Display\Dateien\ und die darin vorhandenen Dateien dürfen von Ihnen keinesfalls verändert oder gelöscht werden!


ANZEIGE IM LAUFENDEN GESCHÄFTSBETRIEB

Wenn Sie in POS.expert das Menü Kasse-Faktura öffnen, startet das Kundenbildschirmfenster auf der von Ihnen festgelegten Bildschirmnummer. Die Darstellung erfolgt im Vollbildmodus und wird dann geschlossen, wenn Sie POS.expert beenden.

Anzeige des Begrüßungsbildschirms:

Die Anzeige des Begrüßungsbildschirms wird ausgelöst wenn

- Sie die Funktion Kasse Faktura starten oder verlassen,
- Sie in der Funktion Kasse Faktura auf den Button Rückgängig klicken,
- keine Eingabe des Mitarbeiters erfolgt.




Im Begrüßungsbildschirm werden angezeigt:

- Die Felder Anrede und Name des kassierenden Mitarbeiters aus dem Menü Warenwirtschaft > Mitarbeiter. Die Felder werden erst nach erstmaligen Kassiervorgang angezeigt.
- ullet Das Eingabefeld Displaytext vor und nach Kassiervorgang des Menüs Konfiguration ullet Kasse.
- Das aktuelle Datum.

Anzeige des Kundenbildschirms während dem Hinzufügen neuer Artikelpositionen:

Fügt der Mitarbeiter im Kassiervorgang neue Artikelpositionen hinzu, werden diese tabellarisch von oben nach unten auf dem Kundenbildschirm wiedergegeben. Geldbeträge sind in der Hauswährung von POS.expert.




Beschreibung der Informationen:

- 1 Bild des Firmenlogos.
- **2** Felder Anrede und Name des kassierenden Mitarbeiters aus dem Menü Warenwirtschaft → Mitarbeiter
- In der Tabelle angezeigt werden die letzten 5 Zeilen die der Mitarbeiter eingegeben hat. Die Spalte Pos ist die Zeilennummer aus der angezeigten Tabelle im Hauptfenster von POS.expert.
 - Verändert der Mitarbeiter eine bereits eingegebene Zeile, wird diese als neue Zeile unten hinzugefügt.
 Diese enthält in der Spalte Pos die Nummer der veränderten Zeile. Die veränderte Zeile erhält eine graue Schriftfarbe. Im Beispiel wurde in der Positionszeile 4 (Kaffee) der Rabatt verändert und damit die Zeilensumme.
- 4 Momentane Gesamtsumme.
- 6 Aktuelles Datum und Uhrzeit.

KUNDENBILDSCHIRM






Zum Vergleich die Anzeige in POS.expert nach Änderung des Rabatts von Zeile 4 (Kaffee).

Anzeige des Kundenbildschirms vor Abschluss des Kassiervorganges

Wird im Kassiervorgang auf den Button Bar geklickt oder bargeldlos bezahlt, werden auf dem Kundenbildschirm die zu bezahlende Gesamtsumme in der Hauswährung angezeigt:



Abschluss des Kassiervorgangs:

Nach Abschluss des Kassiervorgangs werden auf dem Kundenbildschirm anstelle von Datum und Uhrzeit folgende Elemente angezeigt:

- Der Betrag welcher der Kunde gegeben hat sowie
- der Betrag welcher der Kunde zurück erhält.

Diese werden so lange angezeigt, bis ein neuer Kassiervorgang beginnt oder die Anzeige des Begrüßungsbildschirms ausgelöst wird.

